

Omschakelen van Zomer naar Wintertijd

Het omschakelen van zomer naar wintertijd brengt met zich mee dat tijdens de nacht van zaterdag op zondag, de klok om 3 uur terug op 2 uur wordt gezet. Om Uw Automatisering deze overgang zonder hindernissen te laten nemen hebben we een klein hulpprogramma ontwikkeld, welke de klok zelf op een vast bepaald tijdstip een uur terug zet.

Waarom de PC dit zelf niet laten doen ? Het is belangrijk dat de omschakeling gebeurt op een moment dat dit geen invloed heeft op de werking van de pc en de automatisering. Het omschakelen precies op de uurwisseling is af te raden, beter is het om dit ergens tijdens het uur te doen.

Vorbereidingen

Schakel in Windows het automatisch omschakelen naar Winteruur uit.



Dat doet U in het scherm "Eigenschappen voor Datum en tijd", dit scherm kan U eenvoudig oproepen door te dubbelklikken op de tijdsweergave onderaan in de taakbalk van Windows. Of via het menu Instellingen -> Configuratiescherm -> Datum en Tijd

In het tabblad Tijdzone kan U onderaan de landkaart het automatisch aanpassen van de klok uitschakelen, daarvoor vinkt U deze tekst af.

Indien U gebruik maakt van Internettijd of DCF-klok, dan moet U deze voor deze nacht uitschakelen, na 4 uur 's ochtends mag U alles terug automatisch laten verlopen.

Plaats nu het programma Zomer-Winter in de playlist-map van Uw server. Vervolgens kiest U uit Uw playlist-bestanden een willekeurige playlist van een nachtelijke uitzending uit. De naam van een playlistbestand is als volgt samengesteld : JJJJMMDDDDHH.PLS

Waarbij DD staat voor de dag, MM voor de maand, JJJJ voor het jaar, en HH voor het uur. Maak een copie van één van de playlistbestanden voor de nacht (bijvoorbeeld 2006102103.PLS = het programma van 21 oktober om 3 uur 's nachts) en hernoem dit bestand naar WINTER.PLS.

START HET PROGRAMMA PAS TEN VROEGSTE OP ZATERDAG-OGHTEND !

Van zodra U het programma start verschijnt er een schermpje met daarop de actuele tijd.

U kan desgewenst het venster minimaliseren, waardoor het enkel in de taakbalk zichtbaar is. Meer hoeft U niet te doen.

Om 3h06 stipt zal het programma de pc-klok een uur achteruit zetten, met andere woorden, naar 2h06. Vervolgens copieert het programma de playlist met naam WINTER.PLS naar het de playlist met naam 2006102803.PLS. Op die manier krijgt U geen twee de zelfde uren na elkaar te horen op de radio. Daarna sluit het programma zichzelf automatisch af.